

AFD Online Samenstellen


Quick start guide (AFD1.0)



-
1. Aanmaken account en inloggen
 2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein
 3. Creëren nieuwe AFD-definitie
 4. Importeren AFD-definitie
 5. Beheren functies
 6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
 7. Configureren herhaling van entiteiten
 8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
 9. Handmatig toevoegen subset codelijst
 10. Importeren subset codelijst
 11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen
 12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen
 13. Configureren gebruik attribuut binnen functies
 14. Configureren eigenschappen AFD-definitie
 15. Opstellen verbandscontroles pseudo – xpath
 16. Exporteren AFD-definitie output
 17. Certificeren en publiceren AFD-definitie
 18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities
 19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen
 20. Aan-/afmelden notificatiemail
 21. Machtiging gebruik derden

1. Aanmaken account en inloggen

- ❖ Browse naar <https://portal.sivi.org> en klik op “Inloggen”



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Aanmelden met uw bestaande account

E-mailadres
info@sivi.org

Wachtwoord [Bent u uw wachtwoord vergeten?](#)
.....

Aanmelden

Hebt u geen account? [Nu registreren](#)

- ❖ Meer informatie over aanmaken account en inloggen: <https://www.manula.com/manuals/sivi/certificering>

2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein

- ❖ In het MENU rechts bovenin kan de toepassing "AFD Online Samenstellen" geselecteerd worden.



- ❖ Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.



3. Creëren nieuwe AFD-definitie

- ❖ Selecteer de knop toevoegen om een nieuwe AFD-definitie aan te maken.
- ❖ Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Contact | SIVI

MENU

AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie
Demobedrijf

Toevoegen





Nieuwe product definitie

Nieuwe product naam

Demo AFD-definitie

Toevoegen **Annuleren**



- ❖ Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.



AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie
Demobedrijf

	Naam ^	Berichtsoort/domein ^	Laatst gewijzigd ^	Door ^
Open	Demo AFD-definitie	AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen	18-4-2020 15:01:23	SIVI Test

4. Importeren AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in vastgesteld CSV-formaat worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer CSV”. Selecteer het CSV-bestand en kies “Importeren”.



Open ▾ Demo AFD-definitie AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen 4-8-2021 13:17:03 SIVI Test | SIVI

- Aanpassen schema
- Aanpassen verbandscontroles
- Functies AFD-definitie
- Eigenschappen AFD-definitie
- Synchroniseer met b...
- Dupliceer AFD-definitie
- Importeer CSV**
- Exporteer AFD-definitie
- Exporteer CSV
- Certificeer en publiceer AFD-definitie
- Verwijder

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Selecteer een CSV-bestand met AFD-definitie in .csv-formaat.

Bestand kiezen

Geen bestand gekozen

Importeren Annuleren

Pad	Attribuut	Aanroep P	Resultaat	Aanroep A	Resultaat	Kunnen aa
AL		V	V			V
AL	AL_ADATMSG					V
AL	AL_APPLMM					O
AL	AL_APPLVS					V
AL	AL_CPREF					V
AL	AL_DATA(V	V				V
AL	AL_FUNC(V	V				V
AL	AL_INCLGP					V
AL	AL_INCLP					V
AL	AL_INCLPP					O
AL	AL_MNDGP					V
AL	AL_VERSIEV					V
EL		O	O			O
EL	EL_BMEX	O				O
EL	EL_VOLGIO	O				O
EL	EL_VRWFO	O				O
PK						O
PK	PK_NUMMER					O
PK	PK_PRCPKKT					O
PP		V	V			V
PP	PP_ADEFVRS					V
PP	PP_AFDDEFN					V
PP	PP_BETTEV	V				V
PP	PP_BRANCHE					V
PP	PP_CDUMIND					O
PP	PP_COASSJN					V
PP	PP_ENDDATC					O
PP	PP_EXTEFO	O				O
PP	PP_GABRA					V
PP	PP_GABRAO					V
PP	PP_GASBRA					V
PP	PP_GASBRAO					V
PP	PP_HVDO	O				O
PP	PP_INGDO	O				V
PP	PP_INGDIO	O				O
PP	PP_INTKEY					O
PP	PP_LWYZDAT					O
PP	PP_NJP					O
PP	PP_NUMMER					V
PP	PP_POLPKJN					V
PP	PP_SCHDO	O				V
PP	PP_SPECLIM					V
PP	PP_STATUS					V
PP	PP_STPR	O				O
PP	PP_VGCODE					V
PP	PP_VRWFO	V				V
PP	PP_WPREMBP					O
PP/BS		V	V			V
PP/BS	BS_GEBDV	V				V
PP/BS	BS_PCODV	V				V
PP/CA		O	O			O
PP/CA	CA_BAFWST					O
PP/CA	CA_BMAAND					O
PP/CA	CA_BMPERO					O
PP/CA	CA_BTPO	O				O
PP/CA	CA_CODEV	V				V
PP/CA	CA_COLFACT					O
PP/CA	CA_ERB					O
PP/CA	CA_GADEKCD					O
PP/CA	CA_GADEKCO					O
PP/CA	CA_MYCODE					O
PP/CA	CA_NCAAND					O
PP/CA	CA_NCPRC					O
PP/CA	CA_NJP					O
PP/CA	CA_NOCBESC					O
PP/CA	CA_NWEO	O				O
PP/CA	CA_PAFWO	O				O
PP/CA	CA_PPRC					O
PP/CA	CA_PRCTEKC					O
PP/CA	CA_RELVRH					O
PP/CA	CA_RELVVNR					O
PP/CA	CA_RJRCOR					O

4. Importeren AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na import volgt verwerkingsverslag, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Import van AFD-definitie is afgerond.

Naam definitie: 'Demo AFD-definitie'.
Resultaat: Succesvol met 1 waarschuwing(en).

Waarschuwingen:

Regel 6: Pad 'AL/AL_BRRONNM': attribuut 'AL_BRRONNM' komt niet voor binnen de huidige AFD-definitie.


Aantal verwerkte regels: 72
Aantal onverwerkte regels: 1
Aantal geactiveerde functies: 5
Aantal toegevoegde actieve functies: 0
Aantal toegevoegde entiteiten: 3
Aantal toegevoegde attributen: 63
Aantal gewijzigde entiteit-aanwezigheidsettings: 14
Aantal gewijzigde attribuut-aanwezigheidsettings: 330

Aanpassingen:

Functie geactiveerd: premieBerekening_aanroep
Functie geactiveerd: premieBerekening_resultaat
Functie geactiveerd: Acceptatie_aanroep
Functie geactiveerd: Acceptatie_resultaat
Functie geactiveerd: kunnenAanleveren
Entiteit toegevoegd: PP/OB
Entiteit toegevoegd: PP/WA
Entiteit toegevoegd: PP/WA/MP
Attribuut toegevoegd: AL/AL_ADATMSG
Attribuut toegevoegd: AL/AL_APPLNM
Attribuut toegevoegd: AL/AL_APPUSER
Attribuut toegevoegd: AL/AL_CPREF
Attribuut toegevoegd: AL/AL_DATACAT

Download Verwerkingsrapport

Sluiten



- ❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de entiteiten, attributen en functies zoals in de CSV gedefinieerd.

AFD Online Samenstellen

Terug

Samenstellen AFD Definitie
Onderwerp: Demobedrijf - AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen - Demo AFD-definitie

Entiteiten	Attributen										
Wijzig entiteitselectie ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*) ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*) ▼ WA - DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - MP - POOLAANDEEL - OB - OBJECT MOTORRIJTUIG	Wijzig attribuutselectie <table> <tbody> <tr> <td>PP_BRANCHE</td> <td>optielijst</td> </tr> <tr> <td>PP_AFDDEFN</td> <td>alfanumeriek</td> </tr> <tr> <td>PP_ADEFVRS</td> <td>alfanumeriek</td> </tr> <tr> <td>PP_BETTERM</td> <td>numeriek</td> </tr> <tr> <td>PP_BTP</td> <td>numeriek</td> </tr> </tbody> </table>	PP_BRANCHE	optielijst	PP_AFDDEFN	alfanumeriek	PP_ADEFVRS	alfanumeriek	PP_BETTERM	numeriek	PP_BTP	numeriek
PP_BRANCHE	optielijst										
PP_AFDDEFN	alfanumeriek										
PP_ADEFVRS	alfanumeriek										
PP_BETTERM	numeriek										
PP_BTP	numeriek										

5. Beheren functies

- ❖ Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies AFD-definitie”.

The screenshot displays the SIVI interface for managing AFD definitions. At the top, a header bar shows 'Demo AFD-definitie', 'AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen', the date '4-8-2021 13:17:03', and the user 'SIVI Test | SIVI'. Below this, a green 'Open' button has a dropdown menu open, listing several options. The option 'Functies AFD-definitie' is highlighted with a red box. To the right, a settings panel for 'Functies AFD-definitie' is shown, featuring a list of functions with toggle switches. The functions 'Acceptatie_resultaat' and 'kunnenAanleveren' are toggled on and are also highlighted with red boxes. Below the list is a text input field labeled 'Nieuwe functie ...'. At the bottom right of the panel are two buttons: 'Opslaan' (green) and 'Annuleren' (orange). A large white arrow points from the 'Functies AFD-definitie' option in the dropdown menu to the settings panel.

Star	Toggle	Function Name
☆	☒	Acceptatie_resultaat
☆	☐	statusverzoekAcceptatie_aanroep
☆	☐	statusverzoekAcceptatie_resultaat
☆	☒	kunnenAanleveren

Nieuwe functie ...

Opslaan Annuleren

- ❖ Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.


6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten.

Entiteiten

Wijzig entiteitselectie

- ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*)
 - ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*)
 - ▼ WA - DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
 - MP - POOLAANDEEL
 - OB - OBJECT MOTORRIJTUIG



Entiteiten

- ☒ ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*)
 - ☐ BY - BIJLAGE
 - ☐ ► RC - CONTRACT RAAMCONTRACT
 - ☐ PK - CONTRACT PAKKET
 - ☒ ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*)
 - ☐ RI - ACCEPTATIEVRAGEN
 - ☐ EI - PARTIJ EIGENAAR OBJECT
 - ☐ LI - PARTIJ KENTEKENBEWIJSCHOUER
 - ☐ LP - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER
 - ☐ ► BS - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER
 - ☐ ► VP - PARTIJ VERZEKERINGNEMER
 - ☐ CL - CLAUSULE
 - ☐ VE - PARTIJ VOLMACHTNEMER
 - ☐ VL - PARTIJ VOLMACHTGEVER
 - ☐ VW - VOORWAARDE
 - ☐ VZ - VERZEKERD PERSOON

Opslaan Annuleren

7. Configureren herhaling van entiteiten

- ❖ Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en hoe vaak deze mag herhalen.

Eigenschappen

Label
Naam


BS
PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER

Omschrijving

Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartug bestuurd.

Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2147483647	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	



premieBerekening_aanroep Settings

minOccurs
maxOccurs

0
2

Opslaan
Annuleren



Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	

8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het toevoegen of verwijderen van attributen.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE

optielijst

PP_AFDDEFN

alfanumeriek

PP_ADEFVRS


alfanumeriek

PP_BETTERM

numeriek

PP_BTP

numeriek



Wijzig attribuutselectie

PP_AANKOR

Soort aanvangskorting, code

PP_AANTDAP

Aantal trm. doorl. afsluitprovisie

PP_AANTSCH

Aantal schades

PP_AANVDAT

Aanvraagdatum

PP_ABETTRM

Toelichting overige betaaltermijn

PP_ACTKRT

Percentage actiekorting

PP_ACTKRTD

Datum tot actiekorting

PP_ACTKRTR

Reden actiekorting, omschr.

PP_ADEFVRS

AFD definitieversienummer

PP_ADRESAG

Adressering acceptgiro, code

PP_AFDDEFN

AFD definitienaam

Opslaan

Annuleren

9. Handmatig toevoegen subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op het pijltje om de subset te selecteren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE

opbehoort

PP_AFDDEFN

alfanumeriek

PP_ADEFVRS

alfanumeriek

PP_BETTERM

numeriek

PP_BTP

numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam


ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan

Annuleren



- ❖ Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

2 optie(s) geselecteerd

020 - Motorrijtuigen

021 - Auto

022 - Caravan

023 - Bromfiets

024 - Rijwiel

025 - Motor/scooter

027 - Aanhangwagen

10. Importeren subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op “Importeer subset”.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE

oplijst

PP_AFDDEFN

alfanumeriek

PP_ADEFVRS

alfanumeriek

PP_BETTERM

numeriek

PP_BTTP

numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam

ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst

Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan

Annuleren

- ❖ Plak een puntkomma gescheiden reeks van waarden en klik op “Verwerk”.
Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

Selecteer opties

020;021;025|

✓

Verwerk

Importeer subset

Opslaan

Annuleren

11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen **SIVI**

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop “Optielijst”.
- ❖ De mogelijkheid verschijnt om selectief de toegestane waarden in te voeren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label: PP_BETTERM Formaat: N..3


Naam: Betaaltermijn in maanden

Omschrijving: Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

☒ Optielijst

Waardebeperking

Minimum	Maximum
Onbepaald	Onbepaald



Definieer optielijst

Waarde	Actie
1	↑ ↓ ✎ 🗑
3	↑ ↓ ✎ 🗑
6	↑ ↓ ✎ 🗑
12	↑ ↓ ✎ 🗑

Waarde +

Opslaan Annuleren

12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de bewerkknop onder waardebeperking.



Attributen

Wijzig attribuutselectie

OB_VRWKCD	optielijst
OB_MODEL	alfanumeriek
OB_TYPE	alfanumeriek
OB_BOUWJR	numeriek
OB_BOUWMND	numeriek


Eigenschappen

Label: OB_BOUWMNI Formaat: N..2

Naam: Bouwmaand

Waardebeperking

Minimum	Maximum
Onbepaald	Onbepaald 



- ❖ De mogelijkheid verschijnt om range van de waardebeperking in te voeren.



Waardebeperking

Minimum	Maximum
1	12

Opslaan Annuleren

13. Configureren gebruik attribuut binnen functies

- ❖ Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moeten worden opgenomen.

Gebruik binnen functie

Functie	Conditie
premieBerekening_aanroep	Verplicht ▼
premieBerekening_resultaat	Verplicht ▼
Acceptatie_aanroep	Nee ▼
Acceptatie_resultaat	Nee ▼
kunnenAanleveren	Optioneel ▼


- ❖ Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.
- ❖ Nee: Wordt niet opgenomen in output.
- ❖ Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.

14. Configureren eigenschappen AFD-definitie

- ❖ In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens van de AFD-definitie te worden ingevoerd.

Open Demo AFD-definitie

- Aanpassen schema
- Aanpassen verbandscontroles
- ⚙️ Functies AFD-definitie
- ✎ Eigenschappen AFD-definitie**
- ↻ Synchroniseer met baseline
- 📄 Dupliceer AFD-definitie
- 📁 Importeer CSV
- 📄 Exporteer AFD-definitie per functie
- 📄 Exporteer CSV
- 📁 Certificeer en publiceer AFD-definitie
- 🗑️ Verwijder




Eigenschappen ✕

Branche	020 - Motorrijtuigen
POR-code	A003 - Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.
Naam product	Demo AFD-definitie
Versie AFD Definitie	999.00
Ingangsdatum AFD Definitie	14-12-2020
Einddatum AFD Definitie (tot-datum)	Vul einddatum in (dd-mm-jjjj) ...
Versie datacatalogus	36D
Tag	Vul tag in



Opslaan
Annuleren

15. Opstellen verbandscontroles (1/3)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Aanpassen verbandscontroles”.



- ❖ Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te stellen.



- ❖ Opstellen kan door middel van pseudo-code of directe XPath-invoer.

15. Opstellen verbandscontroles (2/3)

Opstellen Pseudo-code

- ❖ Kies tabblad “Pseudo-code”
- ❖ Verbandscontroles worden als “If-Then-Else” constructies opgesteld.

Demo verbandscontrole 1

Invoertype

Pseudo-code

Xpath

Voer hier de verbandscontrole in pseudo-code in
Example 1: if exists(BS) then PP_INGDAT - BS_GEBDAT > 170000 else true
Example 2: if CA_CODE = 2003 then CA_NWEGAR = N else true

Naam

Demo verbandscontrole 1

Bron

Productbeschrijving Demo AFD-definitie - hoofdstuk 6

If

Entiteit | Attribuut

Functies

=

<>

<

<=

>

>=

EN

OF

NIET

()

Waarde

exists(CA)

Then

Entiteit | Attribuut

Functies

=

<>

<

<=

>

>=

EN

OF

NIET

()

Waarde

exists(WA)

Else

True

False

Foutmelding

Wanneer een Casco-dekking wordt geselecteerd dient ook een WA-dekking te zijn opgenomen.

Opslaan

Annuleren

15. Opstellen verbandscontroles (3/3)

Opstellen directe XPath

- ❖ Kies tabblad “XPath”
- ❖ Verbandscontroles worden hier direct als XPath-expressie genoteerd.

Demo verbandscontrole 2

Invoertype **Pseudo-code** **Xpath**

Voer hier de XPath verbandscontrole in

Naam



Bron

XPath


Foutmelding

16. Exporteren AFD-definitie output (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Exporteer AFD-definitie per functie”.




- ❖ Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd dient te worden. De download (ZIP) met daarin de AFD-definitie van betreffende functie start automatisch.



16. Exporteren AFD-definitie output (2/2)

- ❖ De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 5 bestanden:



021-A999-Demo AFD-definitie-001.01-premieBerekening_aanroep.csv
021-A999-Demo AFD-definitie-001.01-premieBerekening_aanroep.xsd
021-A999-Demo AFD-definitie-001.01-premieBerekening_aanroep-afdCodelists.xsd
021-A999-Demo AFD-definitie-001.01-premieBerekening_aanroep-XPathLibrary.xml
afdFormats.xsd



- Attributenoverzicht in CSV-formaat
- Functie-schema
- Codelijst-schema
- XPath-library
- Formaten-schema

Output	Bevat
Attributenoverzicht in CSV-formaat	Een overzicht van de gebruikte entiteiten en attributen binnen de voor deze functie opgestelde AFD-definitie.
Functie-schema	Het XML-schema met entiteiten en attributen in AFD-structuur.
Codelijst-schema	Het XML-schema met voor deze functie relevante codelijsten en wordt door het functie-schema geïmporteerd.
XPath-library	Het XML-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie opgestelde verbandscontroles.
Formaten-schema	Het XML-schema met alle AFD formaatdefinities en wordt door het functie-schema geïmporteerd.


17. Certificeren en publiceren AFD-definitie

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Certificeer en publiceer AFD-definitie”.






- ❖ Selecteer de gewenste opties:
 - Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
 - Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in het SIVI-certificeringsregister
 - Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld



- ❖ Selecteer 'Uitvoeren' om de gewenste opties door te voeren en kies vervolgens voor 'Sluiten'.

18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities **Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten**


- ❖ Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s”
- ❖ De status van publicatie kan te allen tijde worden aangepast door middel van de vinkboxen.
- ❖ De instelling van publicatie geldt voor alle manieren van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).




SIVI Community	Berichtsoort	Domein	Naam schema	Register J/N	Download J/N	
AFD	Contractdocument	Motorrijtuigen	020-A003-Demo AFD-definitie-999.00	☒	☒	Wijzig naam Download Verwijder

19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).




- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Synchroniseer met baseline” om de AFD-definitie bij te werken met de meest actuele baseline.



Een actuele baseline kan nieuwe AFD-elementen bevatten. Na synchroniseren worden deze beschikbaar om te worden geselecteerd in de AFD-definitie.


19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (2/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.



20. Aan-/afmelden notificatiemail

- ❖ Het is mogelijk om je aan te melden op de AOS-notificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFD-definities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden naar geabonneerden.
- ❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan of uit.



21. Machtiging gebruik derden

- ❖ Het is mogelijk om het opstellen en beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden.

Op de SIVI-website is hiervoor een machtigingsformulier te vinden welke ondertekend door de aanvrager retour gezonden dient te worden aan SIVI.

SIVI voegt vervolgens de rechten toe bij de externe gebruiker.

Machtigingsformulier
AFD Online Samenstellen



Over dit formulier:

- Met dit formulier machtigt u een medewerker van een andere organisatie om namens uw organisatie AFD-definities aan te maken en/of te wijzigen in de toepassing AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt voor de gehele functionaliteit van AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt (nog) niet voor de functionaliteit Certificeren.
- SIVI kent alleen op basis van een getekend machtigingsformulier rechten toe aan de gemachtigde gebruiker.
- Dit formulier dient, ondertekend door de machtiginggever, te worden gezonden naar support@sivi.nl.
- Intrekking van de machtiging kan alleen door middel van dit formulier door één van beide partijen worden doorgegeven.
- Jaarlijks stuurt SIVI de machtiginggever een overzicht van de gemachtigden.

❖ **Gegevens machtiginggever**

Naam bedrijf:

Contactpersoon

Naam:

Functie:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

❖ **Gegevens gemachtigde**

Naam bedrijf:

Gebruikersnaam:

Telefoonnummer:

❖ **Machtiging AFD Online Samenstellen**

☐ Verlenen

☐ Intrekken

❖ **Ondertekening**

Plaats:

Datum:

Handtekening¹ machtiginggever:

X

¹ Dit formulier kan digitaal worden ondertekend, maar dit is niet verplicht.

Pagina 1 van 1

- ❖ Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI support.

E-mail: support@sivi.org

Telefoon: 030 - 6988096